

Systemvoraussetzungen

1 von 1

Damit SOP-Speed V.4 auf ihrem System läuft, sind verschiedene Hardware- und Softwareanforderungen zu erfüllen, die im Folgenden aufgelistet werden.

Die aufgeführte Hardware stellt die absolute Mindestkonfiguration dar, die für ein Arbeiten mit dieser Software nötig ist.

Client

Mindestanforderung

- Personal Computer mit Pentium-Prozessor mit mind. 500 MHz
- 128 Mbyte RAM
- 800 × 600 Punkten Auflösung mit 256 Farben
- 50 Mbyte verfügbarer Speicherplatz auf der Festplatte

Empfohlene Ausstattung

- Personal Computer mit Pentium-Prozessor mit mind. 500 MHz
- 256 Mbyte RAM (abhängig vom Betriebssystem auch deutlich mehr)
- 1024 × 768 Punkten Auflösung mit mindestens 65000 Farben

Der Prozessor- und Speicherbedarf stark abhängig vom verwendeten Betriebssystem. Wichtiger ist die Bidschirmdarstellung. Nur bei der angegebenen oder einer besseren Auflösung und Farbtiefe werden die Module und Fenster optimal dargestellt.

Betriebssystem

Ein Windows 32-Bit Betriebssystem muss auf dem Client-PC installiert sein. Empfohlen sind dabei professionelle Betriebssysteme wie Win NT, 2000 oder XP. Systeme wie Win 95 oder Win 98 sind für professionelle Ansprüche weniger gut geeignet.
Wechselwirkungen von SOP-Speed mit anderen Programmen sind nicht bekannt.

Server

Für SOP-Speed wird nur ein File-Server benötigt.

Der benötigte Speicherplatz richtet sich vor allen Dingen nach der Anzahl der vorhandenen Dokumente. Als Grundbedarf werden etwa 50 MByte Festplattenspeicher benötigt.

Jedes Dokument benötigt in der Regel etwa 200–500 Kbyte. Bei 1000 Dokumenten werden dann zusätzlich 200-500 MByte Speicherplatz benötigt.

Netzwerk

SOP-Speed verwaltet eine große Menge an Konfigurations- und Einstellungsdaten, auf die vom Programm häufig zugegriffen wird. Eine langsame Netzverbindung bremst SOP-Speed aus und verschiedene Funktionen können relativ langsam ausgeführt werden. Aus diesem Grund sollte eine möglichst schnelle Netzverbindung vorhanden sein. Dabei ist weniger die nominelle Geschwindigkeit als die tatsächliche Leistung interessant.

Zur Installation muss eine feste Netzwerkverbindung in der Form „F:\Dir\SOPSpeed4...“ vorhanden sein. Ohne eine direkte Verbindung zum Server in Form eines Laufwerks (z.B. „F:\“) kann es auf dem Client zu Problemen beim Datenzugriff kommen, ein UNC-Pfad reicht nicht aus.

Alternativ ist SOP-Speed in einer Termina-Server-Umgebung lauffähig; Sie erhalten die entsprechende Freischaltung, sobald ein spezieller Lizenzierungsvertrag geschlossen wurde..

Falls Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr System für SOP-Speed ausreichend ist, setzen Sie sich mit der technischen Hotline in Verbindung: Tel:0228-9636723.